


Modifikation der DokuWiki-Software

Für das Einsatzleiterwiki-Projekt müssen Teile des als  **Freie Software** erhältlichen DokuWikis angepasst werden. Dieser Vorgang war/ist vor der ersten Veröffentlichung sowie nach jedem Update der DokuWiki-Software nötig.

Der Arbeitsvorgang wird vom Entwickler des DokuWikis vorgenommen. Der Anwender kommt mit dieser Tätigkeit nicht in Berührung. Diese ist an dieser Stelle nur zur vollständigen Dokumentation des Projekts ausgeführt.

1. [Download](#) der aktuellen DokuWiki-Software.
2. Überprüfung der verwendeten Plugins auf Aktualität; Download bei Aktualisierungen.
Bei Updates von für das DokuWiki angepassten Plugins muss die [Anpassung](#) neu vorgenommen werden. manager-Dateien aus den Plugin-Ordern löschen.
3. Überprüfung des Vector-Templates auf Aktualität, auch hier sehr wahrscheinlich erneute Anpassung nötig.
4. Kopieren der zusätzlich verwendeten Plugins und des Templates in die entsprechenden Ordner.
5. Anpassung der Konfigurationsdateien `conf/dokuwiki.php`, `conf/mime.conf`, `conf/acronyms.conf` und `lib/tpl/vector/conf/default.php`.
6. Im data-Ordner die Unterordner pages und media leeren und mit Dummy-Datei aus anderem Verzeichnis ersetzen.
7. Erzeugung des Archivs `einsatzleiterwiki.tar.gz`
8. Profildatei `sync.profiles` für die Synchronisation in den Ordner `data/meta/` kopieren.
9. Erzeugung des Archivs `einsatzleiterwiki.zip` und Upload der Archive in das Downloadverzeichnis.

Anpassung der dokuwiki.php

Folgende Einträge werden geändert um diese standardmäßig zu setzen:

```
$conf['lang']           = 'de';
$conf['title']          = 'Einsatzleiterwiki';
$conf['template']       = 'vector';
$conf['license']        = 'cc-by-sa';
$conf['dformat']        = '%d.%m.%Y %H:%M';
$conf['useheading']     = 1;
$conf['useacl']         = 1;
$conf['superuser']      = '@admin';
$conf['updatecheck']    = 0;
$conf['recent_days']    = 730;
$conf['target']['interwiki'] = '_blank';
$conf['target']['extern']   = '_blank';
$conf['target']['media']    = '_blank';
//inclform
$conf['formdir']        = 'data/media/berechnungen';
```

Danach muss der MD5-Hashwert der `dokuwiki.php` mittels des Kommandos `md5sum /conf/dokuwiki.php` (unter Linux) ermittelt und in die `install.php` eingefügt werden, da sonst die Installation nicht funktioniert.

Anpassung der lib/tpl/vector/conf/default.php

Folgende Einträge werden geändert um diese standardmäßig zu setzen:

```
$conf["vector_userpage"] = false; //TRUE: use/show user pages
$conf["vector_discuss"]  = false; //TRUE: use/show discussion pages
```

```
$conf["vector_sitenotice"]      = false; //TRUE: use/show sitenotice
$conf["vector_toolbox"]        = false; //TRUE: use/show toolbox
$conf["vector_copyright"]      = false; //TRUE: use/show copyright
notice
$conf["vector_donate"]         = false; //TRUE: use/show donation
link/button
if (!empty($_SERVER["HTTP_HOST"])){
    $conf["vector_cite_author"] = "Autoren von einsatzleiterwiki.de"; //name
to use for the author on the citation page (hostname included)
} else {
    $conf["vector_cite_author"] = "Autoren von einsatzleiterwiki.de"; //name
to use for the author on the citation page
}
```

Anpassung der lib/tpl/vector/user/buttons.php

Feuerwehr Kaiserslautern-Button nach lib/tpl/vector/user kopieren

In lib/tpl/vector/user/buttons.php einfügen:

```
//Feuerwehr Kaiserslautern button
$_vector_btns["valid_xhtml"]["img"]      = DOKU_TPL."user/button-fw-kl.png";
$_vector_btns["valid_xhtml"]["href"]     =
"http://www.feuerwehr-kaiserslautern.de";
$_vector_btns["valid_xhtml"]["width"]    = 171;
$_vector_btns["valid_xhtml"]["height"]   = 15;
$_vector_btns["valid_xhtml"]["title"]    = "Feuerwehr Kaiserslautern";
$_vector_btns["valid_xhtml"]["nofollow"] = true;
```