


authad-Plugin: Benutzer und Gruppen aus einem Active Directory verwenden

Mittels des authad-Plugins kann das Wiki auf einen  [Active-Directory-Verzeichnisdienst](#) zurückgreifen, um dessen Benutzer statt der [Wiki-internen Benutzerverwaltung](#) zu verwenden. Bitte lesen Sie zur Einrichtung auch die Original-Dokumentation aus dem DokuWiki-Projekt, auf dem das Einsatzleiterwiki basiert: <https://www.dokuwiki.org/plugin:authad>

Apache-Konfiguration

In der Apache-Konfigurationsdatei, standardmäßig zu finden unter C:\Program Files (x86)\Einsatzleiterwiki\xampp\apache\conf\httpd.conf, muss vor folgenden Zeilen das Kommentarzeichen # entfernt werden:

```
LoadModule ldap_module modules/mod_ldap.so
```

und

```
LoadModule authnz_ldap_module modules/mod_authnz_ldap.so
```

Die Änderung wird erst nach einem Neustart des Apache-Servers wirksam, im nächsten Schritt muss jedoch sowieso nochmals der Computer neugestartet werden, somit kann dies hier i.d.R. entfallen.

Umgebungsvariable einrichten

Zusätzlich zu der Konfiguration des Apache-Servers muss noch der Pfad zu PHP in die Umgebungsvariablen aufgenommen werden, damit die AD-Anbindung funktioniert.

Um die Umgebungsvariablen zu bearbeiten, folgende Dialogfenster öffnen:

Systemsteuerung → Punkt *System und Sicherheit* → *System* → in der Spalte ganz links auf *erweiterte Systemeinstellungen* klicken → auf dem Reiter *Erweitert* auf den Button *Umgebungsvariablen...* klicken.

In der unteren Liste *Systemvariablen* beim Eintrag *Path* ans Ende ein Semikolon als Trennzeichen einfügen und danach den Pfad zu PHP eintragen. Standardmäßig lautet der Eintrag

C:\Program Files (x86)\Einsatzleiterwiki\xampp\php

(kann sich je nach Auswahl des Installationsordners selbstverständlich ändern und sollte vor dem Eintragen überprüft werden).

Nach einem Neustart des Systems ist die Umgebungsvariable verfügbar.

Wiki-Konfiguration

Im Administrationsbereich muss das Plugin *authad* aktiviert werden, soweit nicht schon geschehen.



Dieser Schritt wird oft übersehen!

Danach muss im Administrationsbereich des Wikis die *Konfiguration* geöffnet werden. Im Bereich *Authentifizierung* beim Punkt *Authentifizierungsmechanismus* kann nun aus der Liste *authad* ausgewählt werden, um die Active-Directory-Anbindung zu aktivieren.

Es müssen in der Konfiguration zumindest folgende Einstellungen gesetzt sein, welche auch die ersten drei Eingabefelder bei der Konfiguration des AuthAD-Plugins sind:

Account-Suffix

Base-DN

Komma-separierte Liste von Domänen-Controllern

Nun am Ende der Seite auf *Speichern* klicken.

Ab sofort sollte eine Anmeldung mit dem Active-Directory-Benutzerkonto möglich sein.

Hinweis auf der Login-Seite

Damit Ihre Nutzer auch wissen, dass sie sich mit ihrem AD-Konto anmelden können, ist ein Hinweis auf der Login-Seite des Wikis sinnvoll. Legen Sie hier die folgende Datei an, um den Text der Login-Seite anzupassen: `/conf/lang/de/login.txt` (ausgehend vom Wiki-Hauptverzeichnis, nicht existierende Unterordner ggf. anlegen)

[login.txt](#)

```
===== Anmelden =====
```

```
Bitte gleichen Benutzernamen und Passwort wie bei der Anmeldung in  
Windows verwenden, um sich anzumelden.
```

HILFE!!!

Sollte etwas schiefgelaufen und eine Anmeldung im Wiki nicht mehr möglich sein, so kann die [AD-Authentifizierung auch per Hand wieder deaktiviert bzw. auf das Standardverfahren zurückgesetzt werden](#).

Installation des Plugins

Dieses Plugin ist in der Standard-Einsatzleiterwiki-Installation enthalten. Eine Anleitung, wie Sie ein Plugin installieren, finden Sie auf [dieser Seite](#).

 [Dokumentation des authad-Plugins auf dokuwiki.org](https://dokuwiki.org/authad)