

Strahlenschutz / A-Einsatz

Maßnahmen

Allgemeine Maßnahmen für CBRN-Einsätze beachten

- bereits auf der Anfahrt Dosisleistungsmessgerät und Dosisleistungswarngerät einschalten und auf Ausschlag achten
- Einsatzkräfte mit [Mess- und Warngeräten](#) ausstatten
 - Strahlenschutzüberwachung einrichten
 - Entscheidung über höchstmöglichen [Dosisrichtwert](#) treffen
 - Auch zur Menschenrettung nicht ohne [Filmdosimeter](#) vorgehen, mindestens PA + Körperschutzform 1 anlegen, außerdem:
 - bei Transportunfällen kann Dosimeter und Dosiswarngerät entfallen
 - bei baulichen Anlagen ab [Gefahrengruppe](#) II ist auch Dosimeter und Dosiswarngerät erforderlich
 - in Bereichen in denen mit Kernbrennstoffen gearbeitet wird darf nur bei Anwesenheit eines zuständigen Strahlenschutzbeauftragten vorgegangen werden
- Liegen keine ausreichenden Erkenntnisse vor: Trupps mit [Körperschutzform 2](#) ausrüsten
- [Gefahrenbereich](#) festlegen
- [Kontaminationsnachweisplatz](#) aufbauen
- Dosisleistung messen / Versandstück freimessen (siehe [Beförderung radioaktiver Stoffe](#) für weitere Informationen), aus der gemessenen Dosisleistung:
 - Dosis abschätzen
 - Zeitbeschränkungen festlegen
 - Mindestabstände festlegen
- Schadensausbreitung / Ausbreitung radioaktiver Stoffe verhindern; z.B.:
 - Türen zu Kontrollbereichen schließen
 - sparsamer Löschmitteleinsatz
 - Rauch nicht in Atmosphäre entlüften
- Betroffene isolieren, vor Transport dekontaminieren, frühstmöglich Fachklinik informieren und Maßnahmen abstimmen
- Nachalarmierung ABC-Erkundungskraftwagen, insbesondere bei Strahlersuche oder großflächiger Kontamination (weitergehende und feinere Mess-Möglichkeiten)
- Weitergehende Maßnahmen nur in Amtshilfe (Feuerwehr ist im A-Einsatz nur für die Gefahrenabwehr zuständig!)

Erkundung und Lagebeurteilung (nach FwDV 500)

- Wie hoch ist die Dosisleistung?
- Um welches Radionuklid handelt es sich? → Befragung Betreiber, Kennzeichnung Versandstück
- Welche Strahlung wird erzeugt? → Befragung Betreiber, Ermittlung durch [Nuklidkarte](#)
- In welcher Form liegt der radioaktive Stoff vor? → offener oder umschlossener Strahler?
- Kann die Umhüllung umschlossener Strahler zerstört worden sein?
- Sind radioaktive Stoffe frei geworden?
- Welcher Art ist die vorhandene Abschirmung?
- Besteht die Gefahr der Ausbreitung radioaktiver Stoffe durch Brandrauch oder Löschwasser?

Einsatz in Gebäuden

- Ortskundige Personen einbeziehen
- Fenster und Türen schließen

- Lüftungstechnik und Klimatechnik abschalten/gezielt steuern
- Geschlossene Behälter nicht öffnen

Nach dem Einsatz

- Behandlung kontaminierter Personen: durch K-Nachweis und Entkleidung
- Versorgung der Verletzten durch Übergabe an Rettungsdienst (siehe [unten](#))
- Aufräumarbeiten: zuständige Behörde, evtl. Fw (Amtshilfe)
- Übergabe der Einsatzstelle an zuständige Stellen (Gewerbeaufsicht)
- bei Überschreitung folgender Dosis-Werte Maßnahmen treffen:
 - ab 1 mSv sind die Daten der Einsatzkräfte an das Strahlenschutzregister zu übermitteln
 - über 20 mSv oder bei Verdacht auf Inkorporation ist die Einsatzkraft direkt nach Einsatzende einem ermächtigtem Arzt vorzustellen (zu finden z.B. in [dieser Liste](#))

weitere Hinweise

- Truppuordnung der [Messgeräte](#) nach FwDV 500:
 - alle Einsatzkräfte mit Dosiswarngeräten und Gleitschattenfilmdosimetern (Personendosimetern)
 - Angriffstrupp mit Dosisleistungsmessgerät
 - Wassertrupp zum Absperrern des Gefahrenbereichs mit Dosisleistungswarngerät; nach vollständiger Absperrung der Einsatzstelle wird diese weiterhin zur permanenten Überprüfung der Absperrung umrundet
- Abschirmung um den Strahler herstellen, z.B. durch
 - platzieren in einem Bleibehälter
 - bauen einer Umhüllung mit Schaummittelkanistern

medizinische Hinweise

- Einsatzkräfte mit offenen Wunden sofort aus dem Einsatz herauslösen.
- Rettungsdienst auf Kontaminationsverdacht hinweisen.
- Bei der Beförderung kontaminierter Personen ist eine Infektionsschutzkleidung wie sie auch für B-Gefahren verwendet wird ausreichend.
- Nicht verletzte Betroffen bei Verdacht auf Inkorporation oder starke Strahlenexposition einem ermächtigten Arzt vorstellen oder an [regionales Strahlenschutzzentrum](#) vermitteln.

Grundsätze im Strahlenschutz Einsatz

- **Dosis begrenzen**
 - Abstand: Dosisleistung nimmt im Quadrat ab ([Berechnungen zum Abstand](#)).
 - Für Manipulation am bzw. Bergung des Strahlers Hilfsmittel wie Ferngreifer, Schaufeln, etc. verwenden
 - [Teleskopsonde](#) verwenden
 - Aufenthaltsdauer
 - [Abschirmung: Halbwertsschicht](#)
 - Abschalten wenn möglich, dann gegen Wiedereinschalten sichern. Ggf. können auch nach dem Abschalten noch höhere Dosisleistungen vorliegen (wenn beim Betrieb der Anlage Neutronen oder hochenergetische Gammastrahlung entsteht)
- **Kontamination vermeiden:** geeignete Schutzkleidung tragen, abhängig von der angegebenen [Gefahrengruppe](#)
- **Kontaminationsverschleppung vermeiden:** durch [Kontaminationsnachweis](#)
- **Inkorporation ausschließen:** Atemschutz tragen, nicht essen, trinken und rauchen

weitere Seiten im Bereich Strahlenschutz/A-Einsatz

- [Abstandquadratgesetz](#)
- [Beförderung radioaktiver Stoffe](#)
- [Bundesamt für Strahlenschutz: Fähigkeiten und Unterstützungsangebote des BfS](#)
- [Dosisleistungskonstante](#)
- [Explosion einer Kernwaffe - Taschenkarte BfS](#)
- [Formulare für den Strahlenschutz Einsatz](#)
- [Gefahrenbereich \(Strahlenschutz Einsatz\)](#)
- [natürlich radioaktive Mineralien/Steine](#)
- [Nuklidkarte](#)
- [physikalische Grundlagen Strahlenschutz](#)
- [Radium-Trinkbecher](#)
- [RED - Radiological Exposure Device - Taschenkarte BfS](#)
- [Referenzwerte \(vormals Dosisrichtwerte\)](#)
- [Regionale Strahlenschutzzentren der Berufsgenossenschaften](#)
- [Schmutzige Bombe - Taschenkarte BfS](#)
- [Strahlenschutzberechnungen](#)
- [Strahlenschutzmessgeräte](#)
- [Strahlersuche](#)
- [Unfall in einem Kernkraftwerk - Taschenkarte BfS](#)
- [Unfälle beim Transport von radioaktiven Stoffen - Taschenkarte BfS](#)
- [Unfälle mit radioaktiven Stoffen am Arbeitsplatz - Taschenkarte BfS](#)
- [zerstörungsfreie Werkstoffprüfung \(Gamma-Arbeitsgeräte\)](#)

[ERI-Cards für Stoffe der ADR-Klasse 7](#)

Weblinks

- [Tagesaktuelle Ortsdosisleistungen gemessen vom Bundesamt für Strahlenschutz an etwa 1.700 Messstationen in Deutschland](#)

Quellenangabe

- [Ausbildungsunterlagen Lehrgang ABC 1 an der LFKS Rheinland-Pfalz im August 2007](#)
- [B1-Lehrgang 02/2012 am Führungs- und Schulungszentrum der BF Köln](#)
- [B4-Lehrgang 2013 an der Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie](#)
- [Einsatzleiterkarte "Radioaktive Stoffe" \(mit speziellen Hinweisen für Anschläge\), entnommen aus Einsatzleiterkarten für den Einsatz mit ABC-Kampfstoffen, Landesfeuerweherschule Baden-Württemberg, Bruchsal 2014. Nutzung mit freundlicher Genehmigung.](#)

[Strahlenschutz / A-Einsatz](#)