

Download und Installation

Da Wiki-Systeme eigentlich für den Betrieb auf (Internet-)Servern entwickelt wurden, muss für die Nutzung des Einsatzleiterwikis eine entsprechende Server-Software installiert werden, falls diese auf dem Computer nicht bereits vorhanden ist. Die einzige Voraussetzung für den Betrieb des Einsatzleiterwikis ist, dass die Server-Software PHP in der Version 5.1.2 oder neuer unterstützt. Um Aktualisierungen einfacher zu gestalten, werden die Programm- und die Datenbasis des Einsatzleiterwikis getrennt angeboten. Somit müssen insgesamt drei Pakete heruntergeladen werden:

1. Server-Software (falls noch nicht vorhanden), Download siehe unten im Abschnitt *Server-Software*
2. Wiki-Programm (DokuWiki) mit entsprechenden Erweiterungen, [Download \(5,5 MB\)](#)
3. Daten des Einsatzleiterwikis, siehe Abschnitt *Daten des Einsatzleiterwikis integrieren*, [Download \(über 200 MB, Datenbestand kann täglich wachsen\)](#)

Im weiteren Verlauf des Artikels wird das Vorgehen Schritt für Schritt erklärt.

Server-Software

Grundsätzlich gilt es zu erwähnen, dass DokuWiki, welches die Grundlage des Einsatzleiterwikis bildet, auf vielen verschiedenen Webserver-Programmen lauffähig ist. Der hier aufgezeigte Weg soll eine einfache Möglichkeit zur Installation darstellen, es gibt in diesem Bereich aber viele Wege die zum Ziel führen.

Installation unter Windows

Vorab-Hinweis: Sollten Sie den *Hommel interaktiv* auf Ihrem Computer installiert haben, wird es zu Problemen kommen, da der Hommel und die neu zu installierende Webserver-Software auf dem gleichen *Port* (vergleichbar mit einem Kanal) versuchen auf Eingaben zu warten.

Dieses Problem können Sie umgehen indem Sie den Hommel vor der Installation des Einsatzleiterwikis deinstallieren und danach neu installieren. Während der Neuinstallation muss der Server des Einsatzleiterwikis laufen! Bei der Installation des Hommels wird ein solches Problem erkannt und der Hommel wechselt automatisch auf einen freien Port.

Eine für Anfänger geeignete Software stellt XAMPP dar. Unter anderem ist dort auch eine einfache Möglichkeit enthalten, den Webserver als *Service* einzurichten; damit wird er beim Hochfahren automatisch mitgestartet.

[Zur XAMPP-Downloadseite gehen.](#)

- Wählen Sie auf der Downloadseite am besten das Installer-Paket, da dies die einfachste Installation bietet.
- Installieren Sie die Server-Software nach Möglichkeit direkt ohne Unterordner auf Ihre Festplatte (also z.B. nach C:\xampp), da so die weitere Konfiguration entfällt die eine Fehlerquelle darstellen kann. Bei Windows Vista und neuer installieren Sie bitte nicht in den Pfad C:\Programme bzw. C:\Program Files, da es sonst zu Problemen mit Schreibrechten kommen kann.
- Im folgenden finden Sie eine genaue Installationsanweisung, weitere Hinweise finden Sie weiter unten auf der angegebenen Downloadseite des XAMPP-Projekts.

ACHTUNG: Falls Sie beabsichtigen, auf dem Computer außerdem die Gefahrstoffdatenbank *Hommel interaktiv* zu installieren, so müssen einige zusätzliche Schritte ausgeführt werden. Mit den folgenden beiden verlinkten Seiten erfahren Sie, wie Sie vorgehen müssen. Kehren Sie nach Abarbeitung der entsprechenden Anleitung wieder an diese Stelle zurück und fahren Sie mit der Installation von Wiki-Software und Daten fort.

- [Installation der Server-Software falls die Gefahrstoffdatenbank Hommel interaktiv auf dem Computer nicht zusätzlich installiert wird](#)

- [Installation der Server-Software falls die Gefahrstoffdatenbank Hommel interaktiv auf dem Computer zusätzlich installiert wird](#)

Öffnen Sie nach der erfolgreichen Installation das Verzeichnis in welches Sie XAMPP installiert haben, navigieren Sie in den Unterordner php und öffnen Sie die Datei php.ini mit einem Texteditor. Suchen Sie die Zeichenfolge `max_execution_time`, am einfachsten geht dies mit der Suchfunktion. Ändern Sie nun den Wert von

```
max_execution_time = 30
```

auf

```
max_execution_time = 0
```

und speichern Sie die Datei. Dieser Wert gibt in Sekunden an, wie lange ein Programm auf dem Server laufen darf bis es abgebrochen wird. Für größere Synchronisationsvorgänge kann eine Ausführungszeit von 30 Sekunden aber zu kurz sein, vor allem bei langsamen Internetverbindungen.

Installation unter Linux

Unter Linux reicht es aus, einfach das Apache-Paket zu installieren. Benutzen Sie dafür am besten Ihr entsprechendes Paketverwaltungsprogramm.

Unter Debian und Ubuntu können Sie im Terminal z.B. einfach eingeben:

```
sudo apt-get install apache2
```

Damit wäre die Installation unter Debian/Ubuntu beendet.

Installation des Wiki-Programms

Um das Wiki zu installieren, muss lediglich die heruntergeladene ZIP-Datei (einsatzleiterwiki.zip) in das Datenverzeichnis des Servers entpackt werden. Wenn Sie beispielsweise das XAMPP-Paket wie vorgeschlagen nach `C:\xampp` installiert haben, müssen Sie nun das Archiv mit der Wiki-Software nach `C:\xampp\htdocs` entpacken. Mehr ist in diesem Schritt nicht nötig.

Daten des Einsatzleiterwikis integrieren

Daten herunterladen

Als letzten Schritt müssen Sie die aktuellen Daten des Einsatzleiterwikis in selbiges integrieren. Zu diesem Zweck müssen Sie zuerst folgende Datei herunterladen und in Ihr Einsatzleiterwiki-Verzeichnis entpacken. Diese wird automatisiert täglich neu erzeugt, somit müssen Sie nur wenige bis gar keine Daten über die Synchronisationsfunktion nachladen:

[Aktuellen Datenbestand als tar.gz-Archiv herunterladen falls noch nicht geschehen, ACHTUNG: schon jetzt über 200 Megabyte groß!](#)

Beispiel für Windows

Falls Sie beispielsweise das vorgeschlagene XAMPP-Programm direkt in Laufwerk C: ihres Windows-Rechners installiert hätten, müssten Sie das Archiv in folgenden Pfad entpacken (kann sich je nach Installationsort unterscheiden!):

```
C:\xampp\htdocs\einsatzleiterwiki
```

Hinweis: Derzeit kann leider kein ZIP-Archiv automatisiert erzeugt werden. tar.gz-Archive können von Windows nicht standardmäßig geöffnet werden. Falls Ihr Computer nicht in der Lage ist das Archiv zu öffnen, so nutzen Sie bitte ein Packprogramm wie z.B. 7-zip (Freie Software, Download unter <http://www.7-zip.de/>), WinACE oder WinRAR.

Hier nun das Vorgehen zum Entpacken Schritt für Schritt:

1. Öffnen Sie das Archiv `einsatzleiterwiki_daten.tar.gz` mit einem Packprogramm, welches diesen Dateityp versteht, wie eben schon erläutert. Nun bekommen Sie als Archivinhalt

die Datei `einsatzleiterwiki_daten.tar` angezeigt. Diese müssen Sie erneut mit einem Doppelklick öffnen. Bei der Nutzung von 7-zip sehen Sie beispielsweise folgendes Bild (vor dem Doppelklick):



Beachten Sie: je nachdem welches Packprogramm Sie benutzen, könnte dieses den Schritt schon von alleine durchgeführt haben. Fahren Sie in diesem Fall mit dem 3. Schritt fort.

2. Nun sollten Sie als Archivinhalt einen Ordner `data` sehen.



3. Den Ordner `data` müssen Sie in ihr Einsatzleiterwiki-Hauptverzeichnis entpacken, um die Datenintegration zu beenden. Etwaige Nachfragen, ob Sie die Dateien in den bereits existierenden Ordner `data` integrieren möchten, beantworten Sie mit **ja**:



Beispiel für Linux

Für den Fall dass Sie Linux einsetzen müssen Sie die heruntergeladenen Daten analog wie in der Windows-Variante beschrieben nach

```
/var/www/einsatzleiterwiki
```

entpacken.

Suchindex erstellen

Als allerletztes muss nun noch der Suchindex neu erstellt werden. Dies ist nötig damit die Suche funktioniert, andernfalls werden Sie auf eine Suchanfrage keine Ergebnisse erhalten. Diesen Schritt sollten Sie in Zukunft auch nach Synchronisationsvorgängen durchführen, da bei diesen der Suchindex des Quellcomputers nicht mit übertragen wird!

Melden Sie sich dazu in Ihrem Wiki als Administrator an (Standard-Benutzername: *admin*, Passwort: *admin*) und klicken Sie in der rechten oberen Ecke auf *Admin*. Unter der Zwischenüberschrift *Weitere Plugins* finden Sie einen Eintrag *Suchindex Manager*, auf den Sie klicken müssen. Klicken Sie nun auf *Index neu aufbauen*. Dies kann etwas länger dauern, bitte schließen Sie solange das Fenster nicht und besuchen Sie keine andere Seite. Sobald der Text *Suchindex neu aufgebaut* erscheint ist die Installation abgeschlossen und Sie können Ihr eigenes Einsatzleiterwiki uneingeschränkt benutzen.

Quellenangabe

- [DokuWiki Systemvoraussetzungen](#)

Stichwörter

Noch keine Stichwörter angegeben.