

Für diese Anleitung sind noch keine Bilder bzw. Screenshots vorhanden. Wenn Sie diese Anleitung befolgen und sich mit dem Erstellen von Screenshots auskennen, so wären wir Ihnen sehr dankbar wenn Sie uns diese zusenden.

Installation unter Mac OS



Diese Anleitung gilt ab OS X 10.8. In früheren Versionen wird der Webserver auf eine andere Art und Weise freigeschaltet, daher ist diese Anleitung für OS X 10.7 und älter nicht anwendbar.

Da Wiki-Systeme eigentlich für den Betrieb auf (Internet-)Servern entwickelt wurden, muss für die Nutzung des Einsatzleiterwikis eine entsprechende Server-Software aktiviert werden, die jedoch bei OS X bereits vorinstalliert ist. Um Aktualisierungen einfacher zu gestalten, werden die Programm- und die Datenbasis des Einsatzleiterwikis getrennt angeboten. Somit müssen insgesamt drei Schritte werden:

- Server-Software aktivieren
- 2. Wiki-Programm (DokuWiki) mit entsprechenden Erweiterungen installieren
- 3. Daten des Einsatzleiterwikis einfügen

Im weiteren Verlauf des Artikels wird das Vorgehen zur Installation Schritt für Schritt erklärt.

Aktivierung der Server-Software

Der Apache-Webserver ist in OS X bereits installiert und muss nur noch aktiviert und eine Einstellung angepasst werden. Zuerst muss die Apache-Erweiterung PHP aktiviert werden. Wenn Sie mehrere Benutzerkonten haben, müssen Sie als Administrator angemeldet sein um die Schritte durchführen zu können. Öffnen Sie dazu *Launchpad* und suchen Sie die Anwendung *Terminal*. Nach einem Klick auf diese sehen Sie ein schwarzes Fenster mit einem blinkenden Strich.

Geben Sie nun in das Fenster ein:

sudo nano /etc/apache2/httpd.conf

und drücken Sie *Enter*. Sie müssen nun Ihr Passwort eingeben. **Dabei erscheinen keine Zeichen wie Sternchen, dies ist normal!** Drücken Sie nach der Eingabe des Passworts erneut *Enter*, und Sie sehen die angesprochene Konfigurationsdatei in einem einfachen Texteditor.

Drücken Sie nun CTRL + W um die Suchfunktion zu öffnen und suchen Sie die Zeile

#LoadModule php5_module libexec/apache2/libphp5.so

Entfernen Sie die Raute am Anfang der Zeile sodass dort nun steht

LoadModule php5_module libexec/apache2/libphp5.so

und drücken Sie CTRL + 0 (großes o) um die geänderte Datei zu speichern und dann CTRL + X um die Datei wieder zu schließen.

Damit ist die Konfiguration der Server-Software beendet.

Installation der Wiki-Software

Als nächstes wird die Wiki-Software installiert. Dafür muss diese als erstes unter dem Link http://www.einsatzleiterwiki.de/index.php/download/category/2-weiterfuehrende-dateien-fuer-fortgesc hrittene-nutzer?download=5:einsatzleiterwiki-software heruntergeladen werden.

Entpacken Sie das ZIP-Archiv in den Ordner /Library/WebServer/Documents/. Dieser liegt nicht im eigenen Benutzerordner sondern in der Haupt-Library im Startverzeichnis der Festplatte – also unter "MacOS" » "Library" » "WebServer" » "Documents". Dabei wird der Unterordner einsatzleiterwiki erstellt.

Installation der Einsatzleiterwiki-Daten

Im nächsten Schritt müssen die Einsatzleiterwiki-Daten heruntergeladen werden, die Sie unter der Adresse

http://www.einsatzleiterwiki.de/index.php/download/category/2-weiterfuehrende-dateien-fuer-fortgesc hrittene-nutzer?download=4:einsatzleiterwiki-daten finden.

Wechseln Sie in das im vorherigen Schritt erwähnte Unterverzeichnis einsatzleiterwiki und entpacken Sie das Archiv mit den Einsatzleiterwiki-Daten in dieses. Integrieren Sie dabei den Ordner data aus dem heruntergeladenen Archiv in den bereits bestehenden.

Installation abschließen

Als letztes muss als Eigentümer der eben entpackten Dateien der Benutzer eingetragen werden unter dem der Apache-Server betrieben wird. Unter OS X ist dies der Benutzer www. Öffnen Sie dazu erneut ein Terminal-Fenster, und geben Sie in dieses ein:

sudo chmod -R a+w /Library/WebServer/Documents/einsatzleiterwiki

Drücken Sie Enter und geben Sie Ihr Passwort ein. Geben Sie danach in das Fenster ein:

sudo chown -R www /Library/WebServer/Documents/einsatzleiterwiki

Nun kann der Server gestartet werden. Dies geschieht mit dem Befehl

sudo apachectl start

Der Server läuft nun, und Sie können mit der Einrichtung und Benutzung des Einsatzleiterwikis fortfahren.

Administrator-Benutzerkonto erstellen und erster Start

Rufen Sie in Ihrem Browser die URL http://127.0.0.1/einsatzleiterwiki/install.php auf. Füllen Sie die Felder auf der linken Seite aus:

- Wiki-Name: Der Name des Einsatzleiterwikis, welcher später in der Titelleiste Ihres Browsers angezeigt wird. Tragen Sie hier z.B. ein: "Einsatzleiterwiki Feuerwehr XY"
- Die Felder Administrator Benutzername, Voller Name, E-Mail und Passwort sollten selbsterklärend sein.
- Klicken Sie nun auf Speichern. Auf der sich nun öffnenden Seite finden Sie den Link zur Startseite Ihres Einsatzleiterwikis. Alternativ können Sie dies jederzeit unter folgender Adresse aufrufen: http://127.0.0.1/einsatzleiterwiki/doku.php.

Suchindex erstellen

Als letztes müssen Sie noch den Suchindex erstellen, wie auf der Seite Datenbank der Volltextsuchfunktion neu erzeugen beschrieben.

Server automatisch starten

Um den Server bei jedem Systemstart automatisch mitzustarten, müssen noch die folgenden beiden Befehle eingegeben werden:

sudo apachectl stop

um den Server anzuhalten und

sudo launchctl load -w /System/Library/LaunchDaemons/org.apache.httpd.plist

um den Server automatisch bei jedem Hochfahren zu starten.



Wenn Sie den Apache-Server nicht wie hier beschrieben so einrichten dass er automatisch beim Systemstart mitgestartet wird, so müssen Sie jedes Mal den Befehl

sudo apachectl start

eingeben bevor Sie das Einsatzleiterwiki benutzen können.

Abschluss

Um das Einsatzleiterwiki schneller starten zu können, sollten Sie sich ein Lesezeichen in Ihrem Browser anlegen. Ggf. können Sie dieses auch auf Ihrem Desktop speichern. Viel Spaß mit Ihrem Einsatzleiterwiki unter OS X!

Quellenangabe

• http://anver.ch/articles/article-13.php