

Zugangsverwaltung

In verschiedenen Fällen kann es erforderlich sein, dass das Wiki nicht standardmäßig für jeden Benutzer der es öffnet lesbar ist. Daher ist hier beschrieben, wie Sie es einrichten können, dass nur angemeldete Benutzer im Wiki lesen oder schreiben dürfen. Dies ist vor allem interessant, wenn Sie Ihr lokales Einsatzleiterwiki im Internet verfügbar machen möchten, sich mit fremden Personen in einem Netzwerk befinden. Sie können aber auch feinere Berechtigungsstufen für [Namensräume](#), Unternamensräume und sogar einzelne [Seiten](#) festlegen, wenn bestimmte Bereiche nicht für jeden Benutzer zugänglich sein sollen.

Greift ein nicht angemeldeter Nutzer mit nicht ausreichenden Berechtigungen zu, bekommt er einen Hinweis und ein Anmeldefenster angezeigt, wie in der folgenden Grafik dargestellt.

Greift ein angemeldeter Nutzer ohne ausreichende Rechte zu, sieht er nur den Hinweis ohne Anmeldefenster.

Zugang verweigert

Sie haben nicht die erforderliche Berechtigung, um diese Aktion durchzuführen.

Anmelden

Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort in das Formular unten ein, um sich anzumelden. Bitte beachten Sie, dass dafür „Cookies“ in den Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers erlaubt sein müssen.

Anmelden

Benutzername

Passwort

Angemeldet bleiben

Anmelden

Administratoren haben immer volle Zugriffsrechte, selbst wenn sie Mitglied einer Gruppe sind die in einem Bereich keine Rechte hat.

Wiki nur für registrierte Benutzer lesbar machen

direkt bei der Installation

Am einfachsten ist es, wenn Sie bereits bei der Installation des Wikis auf der Einrichtungsseite `install.php` den Punkt *geschlossenes Wiki* auswählen. Damit wäre Ihr Wiki von Anfang an passwortgeschützt.

nachträglich

Melden Sie sich als Administrator an und klicken Sie oben rechts auf [Admin](#). Klicken Sie nun auf [Zugangsverwaltung](#). Sie sehen nun die Standard-Zugriffs-Konfiguration einer Einsatzleiterwiki-Installation:

Zugangsverwaltung

- [Wurzel]
- ⊕ allgemein
- ⊕ allgemeine_hilfe
- ⊕ berechnungen
- ⊕ brand
- ⊕ cbm
- ⊕ erste_hilfe
- ⊕ lokal
- ⊕ playground
- ⊕ rettungsdatenblaetter
- ⊕ wiki
- start

Berechtigungen für
Gruppe:

Bitte geben Sie in obigem Formular eine **einen Benutzer oder eine Gruppe** an, um die Berechtigungen für die Seite **start** zu sehen oder zu ändern.

Kurzhilfe

Auf dieser Seite können sie Zugriffsberechtigungen für Seiten und Namensräume festlegen und ändern.

Die Liste links zeigt alle verfügbaren Namensräume und Seiten.

Das Formular oben erlaubt Anzeige, Ändern und Hinzufügen von Zugriffsregeln für einen ausgewählten Benutzer oder eine Gruppe.

Momentane Zugriffsregeln

| Seite/Namensraum | Nutzer/Gruppe | Berechtigungen ¹⁾ | Löschen |
|------------------|---------------|---|--------------------------|
| * | @ALL | <input type="radio"/> Keine <input type="radio"/> Lesen <input type="radio"/> Bearbeiten <input type="radio"/> Anlegen <input checked="" type="radio"/> Hochladen <input type="radio"/> Entfernen | <input type="checkbox"/> |

¹⁾ Höhere Berechtigungen schließen niedrigere mit ein. Anlegen, Hochladen und Entfernen gilt nur für Namensräume, nicht für einzelne Seiten

Legen Sie die Zugriffsrechte wie auf folgendem Bild fest (*user* stellt normale Benutzer ohne besondere weitere Privilegien dar wie es die meisten Ihrer Nutzer sein werden, dort können Sie selbst entscheiden welche Rechte Sie diesen einräumen):

Momentane Zugriffsregeln

| Seite/Namensraum | Nutzer/Gruppe | Berechtigungen ¹⁾ | Löschen |
|------------------|---------------|---|--------------------------|
| * | @ALL | <input checked="" type="radio"/> Keine <input type="radio"/> Lesen <input type="radio"/> Bearbeiten <input type="radio"/> Anlegen <input type="radio"/> Hochladen <input type="radio"/> Entfernen | <input type="checkbox"/> |
| * | @user | <input type="radio"/> Keine <input type="radio"/> Lesen <input type="radio"/> Bearbeiten <input type="radio"/> Anlegen <input type="radio"/> Hochladen <input checked="" type="radio"/> Entfernen | <input type="checkbox"/> |

Klicken Sie danach auf den Button **Aktualisieren**.

Ab sofort können nur noch angemeldete Benutzer im Wiki lesen und mitarbeiten.

Sie könnten der Gruppe **user** auch nur das Leserecht vergeben. In diesem Fall könnten nur noch Administratoren Bearbeitungen vornehmen.

detailliertere Zugriffsregeln definieren

Zugriffsbeschränkungen werden mit [Seiten](#) und [Namensräumen](#) verbunden. Es gibt fünf Zugriffsrechte: Lesen, Bearbeiten, Anlegen, Hochladen (von Mediendateien) und Löschen. Jedes höhere Zugriffsrecht enthält die darunter liegenden. Dabei ist Lesen das unterste und Löschen das höchste Recht. Die Rechte Anlegen, Hochladen und Löschen können nur Namensräumen zugewiesen werden.

Wenn DokuWiki prüft, welche Rechte es einem Benutzer geben soll, benutzt es alle Regeln, die mit dem Benutzernamen oder den Gruppenrechten der Gruppen, in denen sich der Benutzer befindet, übereinstimmen. Die Regel mit dem höchsten Recht wird benutzt. Die Rechte werden zuerst für die Seite geprüft. Danach werden alle übergeordneten Namensräume geprüft, bis eine zutreffende Regel gefunden wurde.

weiterführende Informationen

Weitere Informationen zum Thema Benutzerrechte finden Sie auf der entsprechenden Informationsseite des DokuWiki-Projekts. Die englische Dokumentation ist besser ausgeführt als die deutsche Hilfe, die deutsche ist allerdings immer noch genügend informativ um die

Berechtigungsstufen zu verstehen falls Sie der englischen Sprache nicht mächtig sind.

- [Englische Dokumentation zum Thema Benutzerrechte](#)
- [Deutsche Dokumentation zum Thema Benutzerrechte](#)

Quellenangabe

-  [de:acl](#), veröffentlicht unter der *CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported*-Lizenz