

# Systemvoraussetzungen

Die Voraussetzungen beziehen sich eher auf die Software die installiert werden muss. An die Hardware werden nur sehr geringe Anforderungen gestellt. Selbst mehrere Jahre alte Computer erfüllen die Hardware-Anforderungen problemlos.

Um das Einsatzleiterwiki zu betreiben werden folgende drei Dinge benötigt. Wenn Sie das Wiki über das automatische Installationsprogramm installieren wird die Server-Software und PHP automatisch mitinstalliert.

## 1. Webserver mit PHP-Unterstützung

Der [Apache-Server](#) wird empfohlen, aber auch auf den meisten anderen bekannten Servern wird von einer problemlosen DokuWiki-Integration berichtet.

## 2. PHP 5.6 oder höher.

Es wird mindestens PHP 5.6 benötigt. Eine höhere Version ist aber noch besser.

Folgende Einstellungen/Programme werden empfohlen:

- PHPs [GD Erweiterung](#) für [libGD 2](#) (eine Grafikbibliothek) wird empfohlen, aber ist nicht zwingend notwendig. Alternativ kann auch [imagemagick](#) verwendet werden.
- DokuWiki sollte in PHPs [Safe Mode](#) laufen, abhängig von der Konfiguration wird möglicherweise der [safemodehack](#) benötigt
- DokuWiki ist dafür ausgelegt, ohne die [register\\_globals](#)-Konfiguration von PHP zu laufen.
- Wenn das E-Mail-Registrierungsverfahren für neue Benutzer gewünscht ist, muss PHP eine funktionierende Mail-Konfiguration haben. Alternativ kann das [SMTP-Plugin](#) verwendet werden.

Bei der Nutzung eines Ubuntu- oder Debian-Servers wird ab PHP 7 das Paket `php-xml` benötigt.

## 3. Einen anständigen Web-Browser

Jeder Browser der letzten paar Jahre sollte funktionieren. Mit [Firefox](#) sollten gute Erfahrungen zu machen sein.

Zusätzliche Plugins können darüber hinaus weitere Voraussetzungen besitzen, die Standard-Plugins die mit dem Einsatzleiterwiki mitgeliefert werden funktionieren aber mit den genannten Anforderungen.

## Quellenangabe

- [requirements](#) (englisch), veröffentlicht unter der *CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported*-Lizenz