

authad-Plugin: Benutzer und Gruppen aus einem Active Directory verwenden

Mittels des authad-Plugins kann das Wiki auf einen [Active-Directory-Verzeichnisdienst](#) zurückgreifen, um dessen Benutzer statt der [Wiki-internen Benutzerverwaltung](#) zu verwenden. Bitte lesen Sie zur Einrichtung auch die Original-Dokumentation aus dem DokuWiki-Projekt, auf dem das Einsatzleiterwiki basiert: [plugin:authad](#)

Apache-Konfiguration

Um den Active-Directory-Zugriff nutzen zu können, müssen in der Apache-Konfiguration die Module `mod_ldap.so` und `mod_authnz_ldap.so` aktiviert werden (das Active Directory basiert auf LDAP). In der Standard-Installation des Einsatzleiterwikis, welche Sie als Komplettpaket herunterladen können, sind diese Module im mitgelieferten *Microapache*-Server nicht enthalten. In der Regel werden Sie das Wiki aber auch auf einem *richtigen* Webserver wie dem Standard-Apache-Webserver betreiben, wenn Sie Ihr Wiki dauerhaft in einem Netzwerk verfügbar machen wollen. Falls Sie einen anderen Webserver als den Apache-Server einsetzen, müssen Sie vermutlich entsprechende Erweiterungen für den von Ihnen gewählten Webserver installieren.

Umgebungsvariable einrichten

Zusätzlich zu der Konfiguration des Apache-Servers muss gegebenenfalls noch der Pfad zu PHP in die Umgebungsvariablen aufgenommen werden, damit die AD-Anbindung funktioniert. Recherchieren Sie bitte gegebenenfalls im Internet, wie sie den Pfad in die Umgebungsvariablen eintragen.

Wiki-Konfiguration

Im [Administrationsbereich](#) muss unter dem Punkt *Erweiterungen verwalten* das Plugin *authad* aktiviert werden, soweit nicht schon geschehen.

⚠ Dieser Schritt wird oft übersehen!

Danach muss im Administrationsbereich des Wikis die [Konfiguration](#) geöffnet werden. Im Bereich *Authentifizierung* beim Punkt *Authentifizierungsmechanismus* kann nun aus der Liste *authad* ausgewählt werden, um die Active-Directory-Anbindung zu aktivieren.

Es müssen in der Konfiguration zumindest folgende Einstellungen gesetzt sein, welche auch die ersten drei Eingabefelder bei der Konfiguration des AuthAD-Plugins sind:

Account-Suffix

Base-DN

Komma-separierte Liste von Domänen-Controllern

Nun am Ende der Seite auf *Speichern* klicken.

Ab sofort sollte eine Anmeldung mit dem Active-Directory-Benutzerkonto möglich sein.

Hinweis auf der Login-Seite

Damit Ihre Nutzer auch wissen, dass sie sich mit ihrem AD-Konto anmelden können, ist ein Hinweis auf der Login-Seite des Wikis sinnvoll. Legen Sie hier die folgende Datei an, um den Text der Login-Seite anzupassen: `/conf/lang/de/login.txt` (ausgehend vom Wiki-Hauptverzeichnis, nicht existierende Unterordner ggf. anlegen)

[login.txt](#)

```
===== Anmelden =====
```

```
Bitte gleichen Benutzernamen und Passwort wie bei der Anmeldung in  
Windows verwenden, um sich anzumelden.
```

HILFE!!!

Sollte etwas schiefgelaufen und eine Anmeldung im Wiki nicht mehr möglich sein, so kann die [AD-Authentifizierung auch per Hand wieder deaktiviert bzw. auf das Standardverfahren zurückgesetzt werden](#).

Installation des Plugins

Dieses Plugin ist in der Standard-Einsatzleiterwiki-Installation enthalten. Eine Anleitung, wie Sie ein Plugin installieren, finden Sie auf [dieser Seite](#).

 [Dokumentation des authad-Plugins auf dokuwiki.org](https://sync.einsatzleiterwiki.de/doku.php?id=wiki:hilfe:plugins:standard:authad)